



Allegato B:
Modulo Dimissioni Volontarie
(L. 188/2007)

- La verifica delle dimissioni inoltrate (ricerca per codice univoco, per data, per CF lavoratore, per datore di lavoro)
- L'annullamento di una dimissione volontaria, attraverso apposita comunicazione effettuata con gli stessi meccanismi di delega e con un sistema di ricevute atte a garantire la certezza dell'identità dell'utente e la riservatezza dei dati personali.

Tipologia di utenza

Il sistema MDV erogherà servizi on line a differenti profili di utenza, ciascuno dei quali avrà accesso ad uno specifico insieme di dati ed informazioni.

Possiamo così individuare due macro-categorie di utenza:

- Cittadini
- Soggetti delegati
 - Servizi per l'Impiego, i Comuni, o altri enti pubblici delegati (DPR, DRL)
 - Sindacati/Patronati

Per i fini di monitoraggio, verifica ed ispezione, avranno accesso al sistema anche le figure relative a:

- Ministero del Lavoro
- DRL, DPL ed organi di Vigilanza.

		zionato			
	qualifica professionale	si	carattere	5 o 10	Tabella "GM_Qualifiche" o "ISTAT2001Livello5"
	contratto collettivo applicato	condizionato	carattere	3	Tabella "CCNL"
	livello di inquadramento	condizionato	carattere	6	descrittivo
	retribuzione / compenso	condizionato	numerico	9	
	giornate lavorative previste	condizionato	numerico	3	numero giornate (solo agr. TD)
Dimissione	tipo lavorazione	no	carattere	100	solo agricoltura
	data decorrenza dimissioni	si	aaaa-mm-gg	10	
	causa	si	carattere	100	
Dati di Invio	protocollo sistema	no	carattere	8	
	soggetto abilitato che presenta MDV se diverso dal cittadino	no	carattere	3	Tabella "MDV_SOGGETTIABILITATI"
	codice fiscale del soggetto abilitato a presentare MDV	no	carattere	16	16 alfanumerico - 11 numerico
	tipo comunicazione	si	carattere	2	Tabella "MDV_TIPOCOMUNICAZIONE"
	codice modello	si	carattere	16	
	codice modello precedente		carattere	16	
	data produzione (marca temporale)	si	datetime	19	

Dettagli del "codice modello"

Ad ogni modello di dimissioni volontarie emesso viene attribuito dal servizio informatico un codice identificativo univoco a livello nazionale (**codice modello**). Esso viene rilasciato contestualmente alla ricevuta di avvenuta comunicazione.

Il codice comunicazione è strutturato nel modo seguente:

- regione di provenienza della comunicazione (5 cifre utilizzando la tabella "regioni province autonome"). Nel dettaglio:
 - Le prime 2 cifre identificano la Regione
 - Le restanti 3 cifre identificano la Provincia
 Regione e Provincia di appartenenza vengono calcolate sulla base del Comune di Domicilio del Lavoratore.
- anno di invio della comunicazione (2 cifre)
- Numero progressivo (8 cifre)
- Check digit (1 cifra)

Cooperazione applicativa: XSD

Il modello del MDF è distribuito ai servizi competenti attraverso la cooperazione applicativa della Rete dei Servizi per il Lavoro attraverso lo scambio file XML che rispettano il seguente schema XSD.